



Технический райдер группы 2023

Общие положения:

Предварительно, не позднее чем за 2 недели до выступления на мероприятии необходимо прислать оффер(запросить у звукорежиссёра) по нашей форме в документе Excel на почту:

belnilc@gmail.com

i.zhukovin@icloud.com

и подкрепить это письмо звонком:

+7-909-921-29-39 Никита

На всех мероприятиях с группой, рекомендуем прокатную компанию

DBPOWER.RU

+7-926-303-52-25 Виталий

Перед саундчеком старший по площадке/прокату/звукорежиссер должен передать технику коллектива распечатанный оффер.

Нет оффера-нет концерта!

Коллективу необходим саундчек продолжительностью 2,5 часа.

К моменту начала саундчека

(по прибытии музыкантов на площадку)

всё оборудование должно быть скоммутировано и подготовлено к работе. Проведён лайн-чек, лишние кабели, стойки, кейсы убраны со сцены.

Бэклайн, мониторы и микрофонные стойки с микрофонами должны стоять на своих местах согласно стейджплану.

В случае невыполнения любого из этих условий коллектив имеет право задерживать саундчек на неопределенное время!!!

ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА(Р.А.)

Для проведения концерта необходима многополосная акустическая система профессионального уровня, рекомендованная производителем для “живой” музыки.

Тип и расположение акустической системы должны соответствовать конфигурации площадки.

При ширине сцены более 8 метров обязательно дополнительное озвучивание центральной зоны
(Front Fill; In Fill).

Предпочтительные марки:

L'acoustics, d&b, Meyer Sound, CODA Audio, ProTone.

Звуковые системы должны быть укомплектованы родными усилителями. Система должна быть “сведена” квалифицированным инженером, присутствие которого обязательно на саундчеке.

Мощность звуковой системы

Закрытая площадка:

Требуемая мощность, выбирается из расчета
на 1000 мест = 16 кВт.

Открытая площадка:

На любых крупных мероприятиях(фестивали, городские праздники и т.п.)
мощность предоставляемого звукового комплекта должна составлять не менее 50 кВт.

Мощность сабвуферов – более 60%

МОНИТОРЫ

5 In-ear стерео систем

Shure PSM1000

Электропитание in-ear передатчиков через ИБП 1000-1500 Вт.

4 системы для музыкантов(out's: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8)

5 система(out's: 11/12 используется техником и звукорежиссером(SOLO).

К пятой системе необходимо 2 бодипака.

Все in-ear должны быть подключены через комбайнер, укомплектованы выносной антенной и необходимым количеством BNC кабелей, соответствующего сопротивления. Органы управления (кнопки, энкодеры и т.д.) должны быть в рабочем состоянии на всех передатчиках и приемниках. Необходим квалифицированный RF менеджер. Все системы должны работать стабильно и без посторонних шумов.

2 одинаковых two-way (двухполосных) монитора, объединённые в 1 линию.

Располагаются около бас-гитариста.

d&b audiotechnik M4

Meyer Sound MJF 212

L'Acoustics 115XT HIQ

Пульт для барабанщика(4 входа)

Для барабанщика необходим небольшой аналоговый пульт на 4 входа, полностью рабочий, без шума и шуршащих потенциометров. **Это важно.**

Проверьте, пожалуйста до прибытия музыкантов на площадку!

Сабвуфер для барабанщика 18"

(для сцен размером более 8x6 м. и залов вместимостью более 500 чел.)

d&b audiotechnik V-SUB/B6-SUB

L'Acoustics SB18

Микрофон с кнопкой и микрофонная стойка журавль для техника.

Расположение микрофона определяется по прибытию на площадку.

FOH

Digico SD12

Желательно наличие DMI-DANTE card на борту консоли.
Электропитание консоли и стейджрэка через ИБП 1000-1500 Вт.
 (SD-Rack/D2-Rack/D-Rack)

В случае сборного концерта с другими коллективами необходима отдельная консоль для нашего выступления.

SD-Rack/D2-Rack:

Console↔Rack BNC-BNCx2

Console↔Wi-Fi router(Stage) Cat5E/Cat6x1

Console DMI-DANTE↔Laptop Drums Cat5E/Cat6x1

D-Rack:

От сцены до пультовой необходимо 3 линии Ethernet Cat5E/Cat6

Console↔Rack Cat5E/Cat6x1

Console↔Wi-Fi router(Stage) Cat5E/Cat6x1

Console DMI-DANTE↔Laptop Drums Cat5E/Cat6x1

Обязательно наличие роутера, защищенного паролем, для управления пультом по Wi-Fi. Роутер располагается на сцене.

Ваш iPad для управления пультом, заряженный, настроенный, подключенный к пульту заранее!!!

Пульт устанавливается на расстоянии от половины до полной длины сцены.

НЕОБХОДИМА связь со сценой: колонка-микрофон!

Категорически запрещается располагать пульт на сцене, за сценой, на балконе, под балконом и т.п.! **Концерт никак нельзя “отрулить” на планшете.**

Обязательно удобное расположение консоли в центре зала.

Рабочее место звукорежиссера должно иметь освещение, высокий барный стул для звукорежиссера, talkback mic, 220Vx5.

Обязательно присутствие грамотного и квалифицированного инженера и техников сцены с начала саундчека и до окончания выступления коллектива.

Пультовая должна быть обособлена в зале фан барьерами/иными ограждениями и должна быть возможность привлечения охраны к пультовой.

BACKLINE

Вокал/электрогитара(1/2-я мониторная линия IN-EAR)

Прямая микрофонная стойка на блине

Перкуссионный столик или устойчивая клавишная стойка с крышкой от рэка (размер не менее 45x45 см)

Стойка для электрогитары с захватом грифа

Микрофон Shure Beta58 со стандартным холдером(запас XLR кабеля 7м.)

Активный дибокс

Длинный провод 10-15м. Jack-Jack небалансный

Вокал/Ак.гитара/Клавиши (3/4-я мониторная линия - IN-EAR)

Микрофонная стойка журавль, самая крепкая и исправная из всего парка микрофонных стоек!

Прочная, устойчивая, высокая X-образная клавишная стойка

Стойка для акустической гитары

Двухканальный активный дибокс для клавиш

Одноканальный активный дибокс для акустической гитары

3 провода Jack-Jack небалансные

Микрофон Shure Beta58 со стандартным холдером(запас XLR кабеля 5м.)

220Vx3 рядом с клавишной стойкой

Электрогитара/Бэк-вокал (5/6 мониторная линия-IN-EAR)

Только MESA Triple Rectifier Head + Mesa 412 Cab.

На маленьких площадках можно просто комбоусилитель Mesa

Микрофон на низкой стойке:

Sennheiser MD421/E906/E609/Shure SM57

Стойка для электрогитары с захватом грифа - 2 шт.

Микрофон Shure Beta58 на стойке журавль

2 провода Jack-Jack небалансные 10-15м.

220Vx3 рядом с микрофонной стойкой

Бас Гитара **(7/8 IN EAR, 13 out напольные мониторы)**

Fender Jazz Bass 5 string USA с новыми струнами 45-125 steel
(бас-гитара необходима для концертов за пределами г. Москва)

Усилитель-голова **MarkBass**

Кабинет 4x10 на метровой подставке

На улице и на больших сценах кабинет 8x10 или 6x10

Активный диджбокс между напольных мониторов

Провод Jack-Jack небалансный 7-10м.

Прочная стойка для бас гитары с фиксатором грифа

Прямая микрофонная стойка на блине(используется для держателя iPad)

220Vx4 между напольных мониторов

Барабаны **(9/10 мониторная линия – 2 XLR к пульта барабанщика)**

DW, Yamaha(Oak/Maple Custom), Tama Starclassic

BD-22", SN.D-14", T1-10", T2-12", FL.T-16".

Живые и недеформированные пластики Remo Emperor Clear/Ambassador Clear на томы и новый, запечатанный пластик на малый барабан:

Remo Ambassador Coated или Evans G1

Комплект рабочих, хорошо фиксирующих стоек "журавль" под тарелки (5 шт.)

Стойка для хай-хэта, замок хай-хэта, стойка под малый барабан

Комплект профессиональных тарелок:

Только Zildjan A Custom!

Хэт 14", 1 креш 14/16", 2 креш 17/18", райд 20/22"

Sabian B8/Paiste PST не предлагать.

Двойная педаль для бас барабана DW 9000 или DW 5000.

Винтовой стул для барабанщика

Коврик под ударную установку – 3x2м.

Микшерный пульт для барабанщика

Подставка или кейс, используется под микшерный пульт и ноутбук, слева от хай-хэта.

Крепкий хорошо устойчивый пюпитр.

220Vx4

2 пары новых барабанных палочек **Vic Firth 5B.**

На небольших площадках обязательно необходим round shield или drum shield!

Микрофоны на барабаны:

Бас-барабан - Shure B91 и Shure B52/Sennheiser E602

Малый барабан - Top-Shure SM57. Bottom-E904

Томы - Sennheiser E904

Оверхеды AKG C414/C451 B/Shure SM81

Хэт/райд AKG C451 B/Shure SM81

Дополнительно, обязательно:

20 новых, запечатанных батареек Duracell AA

3 батарейки типа крона 9V Duracell

Сценическая лента цветная зеленая/розовая (PRO GAFF)

Не скотч, а именно гафа!!!

MagTape чёрного цвета

Армированный серый скотч не подходит!

Внимание!

Просьба не предлагать нам не райдерные дибоксы!

Все дибоксы(а всего у нас их 5) должны быть произведены любыми из следующих производителей:

Bss/Radial/Simple way/Klark Teknik/Palmer

При невозможности выполнить какой-либо пункт технического райдера, просим заранее связаться с нами, будем обсуждать! Пожалуйста, отнеситесь с должным вниманием ко всем условиям данного документа. В случае совместных выступлений использование одного и того же оборудования для разных групп невозможно. Для данного коллектива требуются отдельные ди-боксы, микрофоны, стойки, бэклайн. Невыполнение данного технического райдера способствует ухудшению качества/отмене мероприятия/концерта.

По всем вопросам вы всегда сможете связаться с нашим звукорежиссером:

Никита +79099212939

belnilc@gmail.com

В случае, если на выступлении планируется какая либо запись с пульта для трансляции/видеосъемки, просьба заранее обсудить этот вопрос со звукорежиссером группы.

INPUT LIST

CH.	Instruments	Mic/Di	Stand
1	BD IN	B91	
2	BD OUT	B52/E602-II	SHORT
3	SN TOP	SM57	MEDIUM
4	SN BOT	E904	CLAMP
5	HI-HAT	AKG C451 B/SM81	MEDIUM
6	TOM 1	E904	CLAMP
7	TOM 2	E904	CLAMP
8	TOM 3	E904	CLAMP
9	EMPTY CH.		
10	RIDE	AKG C451 B/SM81	MEDIUM
11	OH L	AKG C414/SM81	LONG BOOM
12	OH R	AKG C414/SM81	LONG BOOM
13	BASS DI	ACTIVE DI BOX	GTR. STAND
14	BASS MIC	MD421/SM57	MEDIUM
15	EL.GTR	MD421/E906/SM57	MEDIUM/SHORT
16	ACC.GTR	ACTIVE DI BOX	GTR. STAND
17	KEY L	ACTIVE DI BOX	KEY
18	KEY R	ACTIVE DI BOX	STAND
19	VOC 1	BETA58	LONG BOOM
20	VOC 2	BETA58	STRAIGHT ROUND BASE
21	BACK VOC GTR.	BETA58	LONG BOOM
22	GOLD GTR.	ACTIVE DI BOX	GTR. STAND
23	PB. L	XLR	LAPTOP
24	PB. R	XLR	STAND
25	CLICK	XLR	
26	TB STAGE	SM58S	LONG BOOM
Console input-8	TB FOH	SM58S	

OUTPUT LIST

1	MK IN-EAR L
2	MK IN-EAR R
3	BT IN-EAR L
4	BT IN-EAR R
5	GTR IN-EAR L
6	GTR IN-EAR R
7	BASS IN-EAR L
8	BASS IN-EAR R
9	DRUM MIXER L
10	DRUM MIXER R
11	TECH SOLO L
12	TECH SOLO R
13	BASS WEDGE
14	DRUM SUB
15	FRONTFILL
16	SUB
17	TOP L
18	TOP R

УНДЕРВУД

